

## orgAnice Web – Konfigurationstool

Das orgAnice Web-Konfigurationstool erzeugt aus einer orgAnice-Datenbankdatei die für orgAnice Web notwendigen Konfigurationsdateien im XML-Format.

orgAnice Web 2010 - Konfigurationstool

Datei: orgAniceCRM2010-Standard

Das Tool erzeugt aus einer orgAnice-Datenbankdatei (.odb) die für orgAnice Web notwendigen Konfigurationsdateien im XML-Format.

**Datenbank**

Datenbank: C:\orgdb50\2010\orgAniceCRM2010-Standard.odb

Benutzer: ADMIN

Kennwort:

Modus: ☐ Statisch ☒ Generisch

**Ausgabepfad**

Pfad: C:\inetpub\wwwroot\orgAniceWeb2010\Templates

Anzeigename: orgAniceCRM2010-Standard

**Konfigurationsdateien erzeugen**

**E-Mail Einstellungen**

Versandart: Lokales E-Mail Programm

Hostname: localhost

Port: 25

Username:

Passwort:

**Ausgabe**

Version 2.2.2.0 (c) orgAnice Software GmbH 2009

### Datenbank:

1. Wählen Sie die orgAnice-Datenbank aus, auf die Sie über orgAnice Web zugreifen möchten.
2. Geben Sie den Benutzernamen und Kennwort für die Datenbank an.

3. Wählen Sie den gewünschten Modus
  - a. Statisch: festes Layout => Adressen, Vorgänge & Aktivitäten
  - b. Generisch: Layout wird aus der Datenbank generiert  
Nur möglich mit Demo-Lizenz oder FeatureCode „GNR“.

## **Ausgabepfad:**

1. Wählen Sie den Pfad in dem die Konfigurationsdateien abgelegt werden sollen.  
Der Pfad ist von orgAnice Web vorgegeben und muss innerhalb des orgAnice Web – Stammordner liegen. Es ist ein Ordner unterhalb des Stammordners des Internet Information Servers (IIS), standardmäßig „c:\inetpub\wwwroot\“. Wenn Sie sowohl bei der Installation des IIS, als auch von orgAnice Webs die Standardpfade beibehalten haben, dann lautet der richtige lokale Pfad:  
C:\inetpub\wwwroot\orgAniceWeb2010\ Templates\  
2. Anzeigename: Dieser wird in orgAnice Web beim Login (Dropdown) angezeigt

## **E-Mail Einstellungen:**

1. Versandart: Wählen Sie die Art des Versandes von E-Mails, die über orgAnice Web erstellt werden.
2. Wenn Sie als Versandart „Externen SMTP – Server“ gewählt haben, dann geben Sie Hostname/Port und zusätzlich Username/Passwort für die „SMTP-Authentifizierung“ an.

## **Speichern/Laden der Export Einstellungen:**

1. Drücken Sie einfach "STRG-S" um die aktuellen Einstellungen für die gewählte Datenbankdatei zu speichern. Die Einstellung wird für jeden Windows-Benutzer separat gespeichert. Alle Daten werden verschlüsselt gespeichert.
2. Zum Laden einer vorher gespeicherten Export Einstellung wählen Sie einfach in der DropDown-Liste im oberen Bereich die gewünschte Datenbank.