

Handbuch orgAnice VisiCard AddOn

Handbuch orgAnice VisiCard.....	1
I. Beschreibung des AddOns orgAnice VisiCard	2
Voraussetzungen	2
II. Benutzerkonfiguration	3
1. Benutzereinstellungen im Anwendungsfenster	3
2. Benutzereinstellungen im Benutzermenü	3
3. Einstellung der Twain-Schnittstelle	5
3.1 Wahl der Schnittstelle	5
3.2 Wahl der Scan-Eigenschaften	5
4. Der Aufruf von orgAnice VisiCard	7
III. Anhang	12
1. Benutzereigenschaften	12
2. Problemlösungen	12

I. Beschreibung des AddOns orgAnice VisiCard

orgAnice VisiCard AddOn dient dem einfachen Einscannen von Visitenkarten in nur wenigen Schritten direkt aus AdressMagic heraus und dem Verwerten des erkannten Textes dieser Visitenkarte.

Im einfachsten Fall wird eine neue Visitenkarte mit 3 Mausklicks eingescannt und dem gewünschten Datensatz zugeordnet oder ein neuer erzeugt.

1. Im ersten Schritt scannen Sie die Visitenkarte ein und erhalten den Text.
2. Im zweiten Schritt werden die Visitenkarte und der erkannte Text in AdressMagic übernommen und können dort zugeordnet und passend abgelegt werden.

Sie können jedoch auch einstellen, dass nach dem Scanvorgang automatisch oder per Hand das Scanergebnis gedreht wird, damit der Text erfolgreich erkannt wird.

Die eingestellte Twainschnittstelle wird aus dem Windowsstandard übernommen, kann aber in den Benutzereinstellungen des AddOns auch speziell für die VisiCard-Nutzung gewählt werden.

Voraussetzungen

- ✓ Für den Scanvorgang ist eine **installierte TWAIN-Schnittstelle** auf dem Rechner notwendig, auf dem dieses AddOn genutzt werden soll. Fast jeder heute ausgelieferte Scanner wird mit Twain-Schnittstelle geliefert und installiert, so dass Sie Ihre vorhandene Hard- und Software nutzen können.

II. Benutzerkonfiguration

Die notwendigen Grundeinstellungen werden beim ersten Aufruf automatisch vorgenommen, können aber wie folgt geprüft und geändert werden:

1. Benutzereinstellungen im Anwendungsfenster

Die vordefinierten Benutzereinstellungen erreichen Sie über die Schaltfläche im mittleren Teil des Anwendungsfensters und können dort auch verändert werden.

☐ Bild automatisch drehen ☐ 90°

Das Optionsfeld bedeutet, dass ☐ Bild automatisch drehen anzeigt, dass das Bild so gedreht wird, dass der Text mit hoher Wahrscheinlichkeit erkannt werden kann.


Die Aktivierung dieser Option führt dazu, dass der Analyseprozess etwas länger dauert, als das bei deaktiviertem Optionsfeld der Fall wäre.

Das Optionsfeld ☐ 90° wird aktiviert, wenn das Bild immer eine 90 Grad- Drehung ausführen soll. Zum Beispiel, wenn die Visitenkarte hochkant im Scanner liegt, aber der Text nur bei waagrecht liegender Karte erkannt wird und somit der Texterkennungsprozess sofort ordentliche Ergebnisse bringen kann.


Den Zustand der beiden oben genannten Optionsfelder „merkt“ sich die Anwendung benutzerabhängig je nach dem Zustand beim letzten Scan.

(unabhängig davon, ob die Anwendung zwischenzeitlich geschlossen wurde)

2. Benutzereinstellungen im Benutzermenü




Rufen Sie im Benutzermodus „Extras- Benutzereinstellungen“ im Menü auf.



jedes Anwenders finden unter Extras - AddOns über die Untermenüen unten rechts, nach Aktivierung der Zeile „orgAnice VisiCard AddOn“ im Übersichtsfeld „Installierte AddOns“.

Dort können Sie, in einem neuen Fenster, das Sie nachfolgend sehen, zusätzlich zu den Benutzereigenschaften, die oben beschrieben sind, die Twaintreiber- Standardschnitt-stelle ändern, aber auch die für das Visicard AddOn zu benutzende Twain- Schnittstelle angeben, wie später beschrieben wird.

Die zuletzt installierte oder benutzte Twain-Schnittstelle ist dabei voreingestellt.



und trotzdem wird die Einstellung des im windows standard eingestellten Scanners intern übernommen und genutzt. Sollten Sie jedoch im Feld „Für VisitenkartenScan“ einen anderen Scanner einstellen, dann bleibt der Windows Standard erhalten und nur für den Scan von Visitenkarten wird der von Ihnen eingestellte spezielle Scanner genutzt.

3. Einstellung der Twain-Schnittstelle

3.1 Wahl der Schnittstelle

Die zu nutzende Twain- Schnittstelle wird beim ersten Start dieses AddOns aus den gemeinsamen Einstellungen von Windows übernommen und kann dort, über die Benutzereinstellungen, wie im vorherigen Abschnitt beschrieben geändert werden.

Windows Standard : IRISCard 4 Color

Standardschnittstelle Ändern


Betätigen Sie dazu bei den Benutzereinstellungen des AddOns die Schaltfläche  und aktivieren dann das Gerät, das zum Einscannen der Visitenkarten genutzt werden soll.

Bitte beachten Sie bitte, dass Twain nicht nur als universelle Schnittstelle für Scanner zur Verfügung steht und eventuell auch für andere Geräte wie z.B. Web-, Film- und andere digitale-Kameras installiert wurde.

Alle auf dem System installierten Geräte mit Twain-Treiber finden Sie im entsprechenden Auswahlfenster. Aktivieren Sie die passende Quelle.

Eine eventuell erscheinende Schnittstelle mit der Abkürzung „WIA“ im Namen ist nicht geeignet und sollte daher nicht gewählt werden, da die Schnittstelleneigenschaften von denen der Standard- Twainschnittstelle erheblich abweichen!

3.2 Wahl




Nur wenn beim Windows-Standard die Anzeige Scan-Eigenschaften eingestellt ist, werden Sie dieses Fenster vor dem Scanprozess auch sehen. Falls Sie den Anzeigezustand ändern wollen, führen Sie bitte die Änderung in der Standardanwendung durch, da die Einstellung im AddOn noch nicht unterstützt wird.

Die Scan-Eigenschaften hängen stark vom Typ des installierten Scanners ab und beinhalten aber meist ähnliche Einstellungen wie

- zur festen oder automatischen Größe des eingescannten Bildes,


- zur Anzahl der Bildpunkte je Maßeinheit (dpi = dot per Inch),
 - zur Farbwahl für den Scan (Farbe, Graustufen oder Schwarz/Weiß),
- sowie eventuell weitere Eigenschaften.

Ein Beispiel für Scaneigenschaften folgt hier für den IRISCard 4 Scanner :



4. Der Aufruf von orgAnice VisiCard

orgAnice VisiCard wird aus AdressMagic Ihrer Datenbank aufgerufen.




Tabellen Adressen bzw. Ansprechpartner.

Über den Reiter Aktionen, können Sie über die e

Schaltfläche

AdressMagic aufrufen.



Über die Tabelle

Adressen

finden Sie sich

finden Sie

Adresse .

War

Sich auf dem

Von beiden Orten kommen Sie in gleicher Weise zum Scan Ihres VisiCard AddOns, indem Sie die Schaltfläche  zum Scannen betätigen.

Bevor Sie den Scanvorgang über die Schaltfläche  auslösen, legen Sie bitte eine Visitenkarte in Ihren Scanner ein. Wie, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung Ihres Scanners oder den oft aufgedruckten Piktogrammen.

Der erste Scanvorgang erfolgt, ohne dass Sie das nachfolgende Ansichtsfenster sehen. Danach wird im oberen Teil des Anwendungsfensters das Scanergebnis angezeigt.



auslösen können.

Mit den Schaltfl

und

jeweils zurück zu AdressMagic.

kommen Sie

Dabei besteht natürlich der Unterschied, dass mit der Schaltfläche **Weiter** das aktuelle Ergebnis (also die Visitenkarte und der erkannte Text) übergeben wird, aber mit der Schaltfläche **Abbruch** keine Übergabe erfolgt.

Falls Sie mehrmals hintereinander über die Schaltfläche **Scan wiederholen** einen neuen Scan anstoßen, wird jeweils das vorherige Ergebnis verworfen.

Sollten Sie das AddOn nicht in einer Musterdatenbank installiert haben oder die Lizenz für das AddOn nicht in die Datenbank eingetragen haben, dann erscheint das Textfenster mit dem OCR-Ergebnis grau hinterlegt mit dem Hinweis darauf.




Gehen Sie in diesem Zustand mit der Schaltfläche **Weiter** zurück zu AdressMagic, erscheint ebenfalls nicht der erkannte Text, sondern nur der Hinweis. Das eingescannte Bild der Visitenkarte wird aber an AdressMagic übergeben.

Sobald die Lizenz „OSVCS“ in Ihre Datenbank eingetragen ist und erkannt wird, können Sie auch wieder ganz normal sowohl die Visitenkarte, als auch den Text an AdressMagic zurückgeben und dort dem Ansprechpartner/ der Adresse zuordnen.

Der erkannte und bei Bedarf schon korrigierte Text wird bei der Rückkehr zu AdressMagic schon so weit wie möglich den passenden Feldern zugeordnet und kann dort natürlich auch noch ergänzt und angepasst werden.


Die Bedienung von AdressMagic entnehmen Sie bitte der Beschreibung dafür.




Werden bereits zugeordnete Daten noch einmal benötigt, zum Beispiel nach einem Wechsel zwischen Ansprechpartner und Adressen, dann können sie über die Schaltfläche noch einmal eingefügt werden

A small rectangular button with the text "Neu" in black.

Über die Schaltflächen Erkennen und Click Magic stehen Ihnen komfortable Automatismen zur Verfügung, die Ihnen die Arbeit sehr erleichtern können.

A vertical rectangular button with the text "Erkennen" and a blue arrow pointing right.A vertical rectangular button with the text "Click Magic" and a blue arrow pointing right.

Mit der Schaltfläche Speichern legen Sie einen neuen Datensatz an und mit der Schaltfläche überschreiben überschreiben Sie den aktuell selektierten Datensatz.

A rectangular button with the text "Speichern" and a floppy disk icon.A rectangular button with the text "Überschreiben" and a blue arrow pointing right.

AddressMagic - Adressdaten aus Zwischenablage übernehmen

Adresse | Ansprechpartner | Merkmalfavoriten

Zwischenablage ☐ Privatschrift

orgAnice Software GmbH
Grunewaldstr 22
12165 Berlin
Telefon +49 (30) 23 50 49 - 0
Fax +49 (30) 23 50 49 - 70
Support@orgAnice.de
www.orgAnice.de
Support

Erkennen
Click Magic

Adressdaten

An Titel

Vorname

Name

Zusatz

Strasse

PLZ Ort

Telefon 1

Telefon 2

Fax

E-Mail

WWW

Suchen

Folgende Adressmerkmale immer mitspeichern

Gruppe	Merkmal	Wert	Vorgang

Neu Einfügen

<http://www.orgAnice.de> Impressum Web-Suche Speichern Überschreiben Schließen

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der detaillierten Beschreibung zu „AdressMagic“.

III. Anhang

1. Benutzereigenschaften

Übersicht über die verwendeten privaten Benutzereigenschaften

Name der Variable	Typ	Beschreibung

Da der Windows Standard benutzt wird werden die Einstellungen bei Windows bzw. in der Anwendungs-DLL und nicht in orgAnice gespeichert.

2. Problemlösungen

Problem: Das Fenster „Twain-Schnittstelle wählen“ ist leer.

Lösung: Bitte installieren Sie Ihren Scanner mit Twain-Schnittstelle.

Problem: Es erfolgt die Meldung, dass kein Bild eingescannt werden konnte.

Lösung: Legen Sie vor dem Start des Scanvorganges die Visitenkarte ein. Manche Scanner „warten“ auf das Einlegen der Vorlage, andere brechen ab.

Problem: Das eingescannte Bild ist leer

Lösung: Legen Sie die Visitenkarte mit der entgegengesetzten Seite nach oben.

Problem: Das Bild wird zwar eingescannt, aber nicht angezeigt.

Lösung: Ordnen Sie im Explorer einer Datei mit der Endung „JPG“ eine Anwendung zu, die zum Anzeigen geeignet ist, z.B. „Windows Bild und Faxanzeige“ bei XP oder z.B. „Windows Fotogalerie“ bei Vista.

Problem: Es kommt die Meldung „Auf die ...VisiCard.DLL konnte nicht zugegriffen werden ...“

Lösung: Die Datei „orgAnice.AddOns. VisiCard.dll“ wurde beim installieren nicht im genannten Verzeichnis abgelegt. Legen Sie sie eigenhändig dort ab, indem Sie mit geöffneter Datenbank, in der Sie noch die Fehlermeldung offen haben, nun das Setup noch einmal

ausführen. Damit wird das Setup erneut mit einer Fehlermeldung unterbrochen, die Sie aber nicht beachten brauchen. Sie nutzen aber die Gelegenheit in Ihrem persönlichen temporären Ordner das Verzeichnis \OSVCS_DLLs\OSVCS zu suchen und den gesamten Inhalt dorthin zu kopieren, wo das Verzeichnis AddOns\OSVCS liegt (standardmäßig:
„C:\Programme\orgAnice Software\orgAnice
5.2\AddOns\OSVCS“

Falls die DLL's dort schon liegen, aber trotzdem die Fehlermeldung kommt, dann registrieren Sie sie bitte per Hand über START-Ausführen:

```
regsvr32    DLLNAME_mit Verzeichnis    /codebase
```

Problem: Das AddOn ist in der Datenbank auf einem Netzwerklaufwerk installiert, aber nicht auf jedem der Benutzerrechner

Lösung: Führen Sie das AddOn auf jedem Rechner aus, von dem das AddOn benutzt werden soll, damit die erforderlichen DLLs registriert werden, verlassen die Installation aber ohne erneut das AddOn in die Datenbank zu installieren.